



Instalación y configuración de MicroSIP en Windows

1. Descargue e instale la aplicación desde:

<https://vpnconfig.udd.cl/microsip/MicroSIP-3.19.27.exe>




2. Ubique el archivo descargado e instálelo haciendo doble click:




Seleccione “Español” y haga click en “OK”






Haga Click en "Acepto"

3. Haga click en “Siguiente”:



Haga click en “Siguiente”:



4. Haga click en “Instalar”:




Haga click en “Terminar”:



Esto iniciará MicroSIP, además instalará un acceso directo en el escritorio.


5. Si aparece este diálogo, marque las opciones:
- Redes privadas, como las domésticas o del trabajo
 - Redes públicas
 - Haga click en “Permitir Acceso”, tal como se muestra en la imagen a continuación.



6. Para configurar microsip, haga click en , ubicado en la parte superior derecha de la ventana:



Haga click en “Añadir cuenta”:



Ingrese los siguientes datos:

- Nombre de cuenta: El Numero de Anexo tal como llego en su mail (0xxxx)
- Servidor SIP: asterisk2.udd.net
- Usuario: El Numero de Anexo tal como llego en su mail (0xxxx)
- Dominio: asterisk2.udd.net
- Contraseña: la contraseña que indicada al momento de pedir el anexo

El resto de opciones se deja tal como está, como se muestra en la imagen:

Cuenta

X

Nombre cuenta

0xxxx

Servidor SIP

asterisk2.udd.net

?

SIP-Proxy

?

Nombre de usuario *

0xxxx

?

Dominio *

asterisk2.udd.net

?

Acceso

?

Contraseña

Contraseña

?

Nombre para mostrar

Nombre y Apellido

?

Número del buzón ...

?

Prefijo de marcación

?

Plan de marcado

?

☐ Hide Caller ID

?

Cifrado de medios

Deshabilitado

?

Transporte

UDP

?

Dirección pública

Auto

?

Refresco de registro

300

Mantener

15

☐ Publicar presencia

?

☐ Permitir reescritura de IP

?

☐ ICE

?

☐ Deshabilitar temporizadores de sesi

?

Guardar

Cancelar

7. Un icono verde en la parte inferior izquierda le indicará que el anexo está listo para ser utilizado:

